

Electronic Keys & Reference Collections



www.eutaxa.com

Eutaxa V3 Installationsanleitung

Windows 10 & 11

Die Eutaxa Software V. 3.0 wurde 2023 entwickelt, um die reibungslose Installation auf Windows Betriebssystemen 10 und 11 zu ermöglichen.

Die Installation erfordert Administratorrechte.

Bitte beachten Sie, dass der Wibu Key vor Installation der Eutaxa V3 nicht angesteckt ist und erst nach Fertigstellung der Installation der Eutaxa V3 und nach dem Neustart des Rechners mit einem USB-Port verbunden wird, um den USB-Treiber zu installieren. Der Wibu Key kann während der Installation der Produkt-Software (z. B. Culicidae 23, Trichoptera 23, etc.) am USB-Port verbleiben.

1. Hinzufügen der Englischen Sprache


In früheren Versionen der Eutaxa Software erforderte die Installation des Wibu Key Treibers die Englische Sprache als zusätzliche Betriebssystemsprache, speziell dann, wenn als Hauptsprachen weder Deutsch, noch Englisch oder Französisch installiert waren. Da wir nicht garantieren können, dass dieses Problem zwischenzeitlich behoben wurde, empfehlen wir Kunden mit slavischen Sprachen oder mit Ungarisch als Hauptsprache die englische Sprache als weitere Betriebssystemsprache hinzuzufügen, bevor die Installation des Wibu Key Treibers ausgeführt wird. Das Hinzufügen der englischen Sprache wird die Sprachanzeige Ihres Computers nicht beeinträchtigen.

Wenn Sie Englisch als zusätzliche Betriebssystemsprache installieren wollen führen Sie bitte die folgenden Schritte aus. Diese Aktion ist nicht notwendig wenn am Rechner Deutsch, Englisch oder Französisch als Hauptsprachen installiert sind..

Öffnen Sie über Start/Einstellungen das Element [Zeit & Sprache](#) (nächstes Bild, roter Pfeil).




Im nächsten Fenster wählen Sie [Sprache](#). Falls English (United Kingdom oder US) gelistet und bereits installiert sind (wie im nächsten Fenster gezeigt wird) schließen Sie das Fenster wieder. Falls Englisch in der Liste der Betriebssystemsprachen nicht aufscheint, drücken Sie [Sprache hinzufügen](#) (Bild rechts, roter Pfeil) um ein Fenster mit einer Auswahl der Sprachen einzublenden. Wählen Sie [English \(United Kingdom oder US\)](#) in der Liste und drücken Sie auf [Weiter](#).



Im nächsten Fenster beachten Sie, dass das Feld "Als meine Windows Anzeigesprache festlegen" NICHT markiert ist. Drücken Sie [Installieren](#) um die Sprachinstallation abzuschließen. Die Englische Sprache ist nun Teil der Betriebssystemsprachen und das Wibu Key Setup kann darauf während des Treiber-Setups zugreifen.

2. Installation der Eutaxa V3


Extrahieren Sie die komprimierte Datei Eutaxa V3 and führen Sie das Setup von der extrahierten Datei aus. Führen Sie die Installation als Administrator aus.



Zuerst erscheint ein Warnhinweis, dass der Microsoft Defender den Start einer unbekanntenen App verhindert. Klicken Sie im Text auf den Link "[Weitere Informationen](#)" (linkes Bild) um die Schaltfläche "[Trotzdem ausführen](#)" (rechtes Bild) einzublenden, und drücken Sie auf diese Taste um den Start der Installation zu erzwingen.



Daraufhin erscheint ein Warnhinweis, ob Sie zulassen möchten, dass die App Änderungen am Gerät vornimmt (nächstes Bild). Bestätigen Sie mit "Ja".




Danach startet die Installation der Eutaxa V3.


Akzeptieren Sie die End-User License Agreements (Häkchen setzen) und drücken Sie "Install".




Im nächsten Schritt startet die Installation des SQL Servers. Beachten Sie, dass dieser Prozess mehrere Minuten (ca. 3 Minuten) dauern kann. Der grüne Fortschrittsbalken bleibt dabei in einer Position wie im nächsten Bild dargestellt. Vor Beendigung des Setups wird kurz ein schwarzes Fenster eingeblendet. Diese Aktion ist korrekt und Teil der SQL-Server Installation.




Nach der Server Installation wird das Setup mit der Installation des Wibu Key Treibers fortgesetzt. Zuerst wird das WibuKey Runtime Kit extrahiert. Dieser Prozess startet automatisch. Drücken Sie nicht die Setup-Taste (wie im Text des Fensters gefordert wird), die Setup-Taste wird automatisch aktiviert.




Drücken Sie im nachfolgenden Dialogen die "Weiter"-Taste




Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und drücken Sie auf "[Weiter](#)".





Sie können hier ihre Betriebssystemsprache wählen (Englisch voreingestellt) und "[Weiter](#)" drücken.




Belassen Sie im nächsten Fenster die Pfad-Einstellungen und drücken Sie "Weiter".




Auch im folgenden Fenster belassen Sie die Einstellungen und drücken "Weiter".




Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und drücken Sie die "Weiter"-Taste.




Nun ist die Installation des Wibu Key Treibers beendet. Sie müssen den Hinweis-Text nicht lesen. Entfernen Sie das Häkchen und drücken Sie auf "Beenden".




Bestätigen Sie den nächsten Dialog mit "OK".



Schließlich wird die Eutaxa V3 installiert.



Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und drücken Sie auf "Close".




Führen Sie einen Neustart des Rechners durch und schließen Sie den Wibu Key (sofern Sie bereits einen besitzen) an einen freien USB-Port ihres Rechners an um den USB-Treiber zu installieren. Falls Sie noch keinen Wibu Key besitzen können Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt nach der Installation der Produkt Software anschließen. Die Installation der Produkte erfordert nicht den Anschluss des Wibu Keys.

3. Installation der Produkte


Sie erhalten wieder den Warnhinweis, dass der Microsoft Defender den Start einer unbekanntenen App verhindert. Klicken Sie im Text auf den Link "[Weitere Informationen](#)" (linkes Bild) um die Schaltfläche "[Trotzdem ausführen](#)" (rechtes Bild) einzublenden, und drücken Sie auf diese Taste um den Start der Installation zu erzwingen.




Daraufhin erscheint wieder der Warnhinweis, ob Sie zulassen möchten, dass die App Änderungen am Gerät vornimmt (nächstes Bild). Bestätigen Sie wieder mit "[Ja](#)".




Erlauben Sie den Start der Produkt-Installation und drücken Sie "Next".




Lassen Sie den voreingestellten Pfad und erlauben Sie die Benützung durch Jeden. Bestätigen Sie mit "Next".




Nun wird die Installation vorbereitet. Starten Sie das Setup mit "Next".



Die Datenbank und die Bilder werden nun am Rechner installiert. Stoppen Sie den Prozess nicht durch irrtümliches Drücken der "Cancel"-Taste.



Schließlich erhalten Sie die Meldung, dass das Produkt erfolgreich installiert wurde. Schließen Sie das Setup mit "Close" und wiederholen Sie (falls erforderlich) die Prozedur bei der Installation des nächsten Produktes.



Beachten Sie, dass die Eutaxa Produkte der Version 3.0 kein eigenes Desktop Icon besitzen. Um auf die installierten Applikationen zuzugreifen, doppel-klicken Sie auf das Eutaxa V3 Desktop Icon (welches bei der Installation der Eutaxa V3 am Desktop eingerichtet wurde) und führen Sie das Programm aus. Wählen Sie anschließend das gewünschte Produkt aus einer Liste über den Menüpunkt "Applikationen".